



ONDERLIJNEN

Onderlijntjes waar altijd wel een visje mee te vangen valt.

Velen onder ons kennen hem, René de Back, Delta 697, ofwel de Yellow Banana. Sommigen kennen hem zelfs als "Het Zundap-meneertje". Hoe dan ook, René is een buitengewoon handige knutselaar die graag, met succes, zelf onderlijntjes, afhouders en andere constructies bedenkt om de vis tot bijten te verleiden. Hierna volgen enkele van zijn favoriete onderlijnen.

De verzwaarde paternoster

Deze onderlijn heeft stalen afhouders en loodgewichtjes van ± 10 gram om de lijn goed vlak tegen de bodem te drukken.



De paternoster met kunststof afhouders en verenstaalhoek

Deze onderlijn combineert de soepelheid van de kunststof afhouders met de stevigheid van het verenstaal. Het verenstaal voorkomt dat de kunststof afhouders gaan doorhangen. De krimpkaus zit boven de afhouter op de lijn en dan over de afhouter. Je moet dus een gaatje maken in de kous om de afhouter en de hoofdlijn er door te steken. Het stukje verenstaal zit mee in de krimpkaus en wordt zo vastgehouden op de afhouter en langs de hoofdlijn.


ONDERLIJNEN

De weegschaal met drie armen

We kennen allemaal het weegschaaltje. Dikwijls zeer effectief voor de visserij op schar en vooral tong. Voor tijden dat het niet of erg zwak stroomt, heeft René volgende constructie bedacht. Deze moet je gewoon achter de boot laten zakken en niet mee werpen.

Wat heb je nodig:

3 tonwarteltjes, 1 speldwartel, 3 kralen, een rvs regelbuisje van een fietsrem, een rvs vleugelmoertje dat op het regelbuisje past, 4 ringetjes (rondellen), krimpkous en verenstaal.



Maak de afhouders (ongeveer 40 cm) van verenstaal. Rijg een stukje krimpkous (ongeveer 4 cm) aan en plooi het uiteinde royaal om en haak een warteltje aan. het stukje krimpkous schuif je nu over de geplooid haak waardoor alles vast komt te zitten. Aan het andere uiteinde plooi je een mooi rond oog wat netjes over het dunne eind van het regelpijpje past. Ook hier royaal omplooi en met een stukje krimpkous de zaak op z'n plaats houden.

De onderlinge hoek van de afhouders kan je altijd wijzigen. Het spreekt voor zich dat dat met gelijke hoeken de kans op pruiken het kleinst is.

Op het dunne eind van het regelpijpje doe je een ringetje, een afhouder, een ringetje, een afhouder, een ringetje, een afhouder en een ringetje. Schroef alles goed vast door middel van de vleugelmoer.

Maak een oogje aan een eind verenstaal en rijg vervolgens een kraal, het regelpijpje met de afhouders en 2 kralen op het staal. Maak de speldwartel vast aan het uiteinde van de staaldraad.

